

Gestion des rôles

- [Créer un rôle](#)
- [Attribuer des rôles aux utilisateurs](#)
- [Supprimer un rôle d'un groupe](#)
- [Modifier les autorisations d'un rôle](#)

Par défaut, il existe trois rôles intégrés :

- Invité n'a aucune autorisation.
- Lecture seule accorde des autorisations en lecture seule aux comportements personnalisés, aux réponses silencieuses et aux accords partenaires.
- Admin donne un accès complet en lecture et en écriture à toutes les parties de l'application Web.

Créer un rôle

Des rôles personnalisés peuvent être créés avec un contrôle granulaire.

Trouvez le bouton Créer un nouveau rôle dans la section Administration → Rôles de l'application Web.

85032971.png?width=680

Après avoir cliqué sur le bouton Créer un rôle, saisissez le nom du rôle, sélectionnez le groupe auquel ajouter le rôle, et sélectionnez les autorisations associées au rôle.

85557251.png?width=680

Attribuer des rôles aux utilisateurs

Sur la page des rôles, chaque ligne de la grille représente un utilisateur au sein d'un groupe ainsi que les rôles qui lui sont attribués dans ce groupe. Pour attribuer un rôle à un utilisateur au sein d'un groupe, ou retirer un rôle à un utilisateur, cliquez sur le bouton bascule à l'intérieur de la colonne correspondant au rôle souhaité.

85164051.png?width=680

Lorsqu'un rôle est attribué à un utilisateur, le bouton bascule sera basculé vers la droite et ressemblera à ceci :

85196841.png?width=680

Supprimer un rôle d'un groupe

Sur la page des rôles, chaque ligne de la grille représente un utilisateur au sein d'un groupe ainsi que les rôles qui lui sont attribués dans ce groupe. Pour supprimer un rôle au sein d'un groupe, trouvez le rôle souhaité (représenté par une colonne) pour le groupe duquel vous le supprimez, puis cliquez sur l'icône de la corbeille à l'intérieur de la cellule. Notez que les rôles par défaut ne peuvent pas être supprimés.

85393426.png?width=680

Modifier les autorisations d'un rôle

Sur la page des rôles, chaque ligne de la grille représente un utilisateur au sein d'un groupe ainsi que les rôles qui lui sont attribués dans ce groupe. Pour modifier les autorisations d'un rôle pour un groupe, trouvez le rôle souhaité (représenté par une colonne) pour le groupe pour lequel vous le modifiez, puis cliquez sur l'icône d'édition à l'intérieur de la cellule. Une fenêtre modale Modifier le rôle apparaîtra et affichera les autorisations actuelles associées au rôle, que vous pourrez modifier. Notez que les rôles par défaut ne peuvent pas être modifiés.

85426206.png?width=680

Edit Role: User

Change Role Name

User

Group

Select

Test Group

Permissions

☐ Agent Manager

☐ Change Agent Group

☐ Uninstall Agent

☐ Change Agent Auto-Upgrade

☐ Change Agent Name

☐ Release Agent License

☐ Change Collect Agent Telemetry

☐ Change Agent Grid Visibility

☐ Group Manager

☐ Add User To Group

☐ Remove User From Group

☐ Change User Role

☐ Change Group Name

☐ Create Group

☐ Edit Session Duration

☐ View Session Duration

☐ Edit Group Use WHCP Drivers Only

☐ Upload SSL Certificate

☐ Remove SSL Certificate

☐ Edit Group SSL Pinning Mode

☐ Incident Manager

☐ Ignore Incident

☐ Safe Kill Process

☐ Unsafe Kill Process

☐ Isolate Process

☐ Dismiss Process

☐ Suspend Process

☐ Edit Whitelist Name

☐ Remove Whitelist Name

☐ Silence Incident

☐ Appliance Manager

☐ Create Appliance

☐ View Appliance

☐ Create Appliance Job

☐ Cancel Appliance Job

☐ View Appliance Job

☐ Response Automation Manager

☐ Create Schedule

☐ Edit Schedule

☐ Delete Schedule

☐ Notification Manager

☐ Create Notification

☐ Edit Notification

☐ Delete Notification

☐ Purchase Manager

☐ Purchase Licenses

☐ Edit Partner Deal Name

☐ Remove Partner Deal Name

Revision #1

Created 2026-07-24 06:45:55 UTC by Dennis Underwood

Updated 2026-07-24 06:45:55 UTC by Dennis Underwood