

Comment puis-je gérer les stratégies de mise à jour pour les groupes et les agents ?

- [Gérer les paramètres de mise à jour des groupes](#)
- [Gérer les paramètres de mise à jour des agents](#)

Gérer les paramètres de mise à jour des groupes

Les groupes ont la mise à jour automatique activée par défaut et les agents suivent les paramètres de mise à jour de leur groupe par défaut. Les paramètres de mise à jour des groupes peuvent être consultés sur la page Groupes :

85295158.png?width=680

La première colonne indique si la mise à jour automatique est activée ou désactivée pour le groupe. La deuxième colonne indique quelle version est approuvée pour les mises à jour des agents de ce groupe qui ne remplacent pas les paramètres de mise à jour de leur groupe.

Lorsque la mise à jour automatique est activée pour les groupes, la colonne de la version d'agent approuvée affiche la dernière version d'agent publiée et n'est pas modifiable.

Lorsque la mise à jour automatique est désactivée pour les groupes, la colonne de la version d'agent approuvée est modifiable en double-cliquant sur la cellule et en sélectionnant la version que vous souhaitez approuver. Il existe également une option permettant de désactiver complètement la mise à jour (l'option « Ne pas mettre à jour »). Notez que les agents ne rétrograderont pas de version.

Notez que les paramètres de mise à jour des groupes sont appliqués lors de l'installation d'un agent afin de déterminer avec quelle version l'agent doit être installé. Si le groupe a désactivé la mise à jour automatique et sélectionné « Ne pas mettre à jour », l'agent s'installera alors par défaut avec la dernière version d'agent disponible.

Gérer les paramètres de mise à jour des agents

Les agents suivent par défaut les paramètres de mise à jour de leur groupe, mais ils peuvent être configurés pour remplacer les paramètres de mise à jour de leur groupe par leurs propres paramètres. Les paramètres de mise à jour des agents peuvent être consultés sur la page Agents :

85131315.png?width=680

Lorsqu'un agent remplace les paramètres de mise à jour de son groupe, les colonnes de mise à jour automatique et de version d'agent approuvée sont modifiables, permettant aux utilisateurs de configurer les paramètres de mise à jour de l'agent qu'il devra suivre au lieu de suivre les paramètres de mise à jour du groupe.

Lorsqu'un agent suit les paramètres de mise à jour de son groupe, les colonnes de mise à jour automatique et de version d'agent approuvée ne sont pas modifiables et affichent les paramètres de mise à jour du groupe.

Revision #1

Created 2026-07-24 06:46:39 UTC by Dennis Underwood

Updated 2026-07-24 06:46:39 UTC by Dennis Underwood