Comment puis-je allouer automatiquement des licences à partir d'un groupe de distribution ?

- Où se trouve le paramètre du groupe de distribution source ?
- Quand le paramètre du groupe de distribution source est-il utilisé ?

Où se trouve le paramètre du groupe de distribution source ?

Le paramètre Groupe de distribution source peut être utilisé pour allouer automatiquement des licences. Ce paramètre se trouve sur la page Groupes, dans la colonne Groupe de distribution source. Vous pouvez double-cliquer sur une cellule de cette colonne pour modifier le paramètre de groupe de distribution source d'un groupe, ou cliquer sur Supprimer l'association pour faire en sorte que le groupe n'ait aucun paramètre de groupe de distribution source.

58458121.png?width=680

Quand le paramètre du groupe de distribution source est-il utilisé ?

Le groupe de distribution source est utilisé lorsqu'un agent recherche une licence libre lors de l'installation, ainsi que lorsque des agents déjà installés recherchent une licence libre en se connectant sans licence attribuée ou avec une licence expirée.

Lorsqu'aucune licence libre n'est disponible dans le groupe d'un agent, nous rechercherons automatiquement une licence libre dans le groupe de distribution source de ce groupe, si un groupe de distribution source a été défini pour ce groupe. Si une licence libre est trouvée dans le groupe de distribution source, la licence sera attribuée à l'agent et sera automatiquement transférée vers le groupe de l'agent.

Exemple : Le groupe A n'a aucune licence libre disponible, mais le groupe B a des licences libres disponibles. Le groupe de distribution source du groupe A est défini sur le groupe B. Un agent est en cours d'installation pour le groupe A ; nous recherchons et aucune licence n'est trouvée dans le groupe A. Nous constatons que le groupe de distribution source du groupe A est défini sur le groupe B, et nous recherchons une licence libre dans le groupe B. Nous trouvons une licence libre dans le groupe B. Une licence du groupe B est attribuée à l'agent, et la licence est automatiquement transférée vers le groupe A.

Revision #2
Created 2026-07-24 06:42:54 UTC by Dennis Underwood
Updated 2026-11-24 15:57:10 UTC by Dennis Underwood